Xiaomi 11 Lite 5G NE
Pošta SiOL nastavitve

ikona **Gmail**

- Dodajte e-poštni naslov
  - Drugo
    - Vnesite e-poštni naslov: [vaš elektronski naslov]

      ROČNA NASTAVITEV
      - Osebno (IMAP)
      - Geslo

        NASTAVITVE STREŽNIKA ZA DOHODNO POŠTO
        - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]*
        - Geslo: [vaše geslo za SIOL]*
        - Strežnik: pop.siol.net*

        NAPREJ

        NASTAVITVE STREŽNIKA ZA ODHODNO POŠTO
        - Zahtevaj prijavo: vključeno
        - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]**
        - Geslo: [vaše geslo za SIOL]**
        - Strežnik: mail.siol.net**

        NAPREJ

        MOŽNOSTI RAČUNA
        - Pogostost sinhronizacije: [po želji]
        - Obvesti me o novi e-pošti: [po želji]
        - Sinhroniziraj e-pošto za ta račun: kljukica
        - Samodejno prenesi priloge, ko je na voljo povezava Wi-Fi: [po želji]

        NAPREJ
        - Ime računa: [po želji]
        - Vaše ime: [po želji]

        NAPREJ

        ODPRITE USTVARI RAČUN v aplikaciji Gmail
        - Izberete Nastavitve (ikona 3 črtic v levem kotu)
        - Izberete ustvarjeni račun

        NASTAVITVE DOHODNE POŠTE
        - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]*
        - Geslo: [vaše geslo za SIOL]*
        - Strežnik: pop.siol.net:143*
        - Vrata: 143*
        - Vrsta varnosti: nič*

        KONČANO

        NASTAVITVE ODHODNE POŠTE
        - Uporabniško ime: [vaše uporabniško ime za SIOL]**
        - Geslo: [vaše geslo za SIOL]**
        - Strežnik: mail.siol.net**
        - Vrata: 465**
        - Vrsta varnosti: SSL/TLS**

        KONČANO

---

* Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**. Označene podatke za druge e-naslove, preverite pri svojem ponudniku e-poštnih storitev.

** Nastavitve veljajo za **Pošto SiOL**.
V primeru, da nimate pošte SiOL, nastavitve odhodnega strežnika preverite pri ponudniku svoje e-pošte (Telemach, T-2, Amis,…).

TelekomSlovenije